Guía de instalación de SQL Server y SQL Server Management Studio (SSMS) en Windows 10

Este apartado detalla el procedimiento para instalar Microsoft SQL Server y su herramienta gráfica de administración, SQL Server Management Studio (SSMS), en un equipo con sistema operativo Windows 10. Estas herramientas son necesarias para la creación, gestión y manipulación de bases de datos relacionales en el contexto de desarrollo de aplicaciones o análisis de datos.

1. Requisitos del sistema

Antes de comenzar la instalación, se recomienda verificar los siguientes requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 10 (preferentemente versión de 64 bits).

Memoria RAM: mínimo 4 GB (se recomiendan 8 GB o más para un mejor rendimiento).

Espacio en disco: al menos 6 GB disponibles.

Conexión a internet: necesaria para descargar los instaladores.

Permisos de administrador en el equipo.

2. Instalación de Microsoft SQL Server (Edición Express)

- 2.1 Descarga del instalador
- 1. Acceder al sitio web oficial de Microsoft SQL Server:

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

- 2. En la sección "SQL Server 2022 Express", hacer clic en el botón Download now.
- 3. Se descargará un archivo ejecutable con nombre similar a SQL2022-SSEI-Expr.exe.
- 2.2 Ejecución del instalador
- 1. Ejecutar el archivo descargado.

- 2. Seleccionar la opción Basic para realizar una instalación estándar y rápida.
- 3. Aceptar los términos de licencia y continuar.
- 4. El instalador descargará e instalará los componentes necesarios automáticamente.
- 5. Al finalizar la instalación, se mostrará un resumen con información importante:

Nombre de la instancia SQL (por defecto es SQLEXPRESS).

Ruta de instalación.

Posibilidad de continuar con la instalación de SSMS mediante un botón.

Nota: Es recomendable tomar nota del nombre de la instancia para utilizarla posteriormente al conectarse desde SSMS.

3. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS es la herramienta gráfica oficial de Microsoft para gestionar servidores y bases de datos SQL. Es altamente recomendada para entornos educativos y productivos.

- 3.1 Descarga del instalador
- 1. Acceder al enlace directo de descarga proporcionado por Microsoft:

https://aka.ms/ssmsfullsetup

- 2. Se descargará un archivo llamado SSMS-Setup-ENU.exe.
- 3.2 Instalación del software
- 1. Ejecutar el archivo descargado.
- 2. Seleccionar la ubicación de instalación (se puede dejar la ruta predeterminada).
- 3. Hacer clic en Install.
- 4. El proceso puede demorar varios minutos. Una vez finalizado, se solicitará reiniciar el sistema.

4. Conexión al servidor SQL desde SSMS

Una vez completadas ambas instalaciones, seguir los siguientes pasos para conectarse al servidor SQL:

1. Abrir SQL Server Management Studio desde el menú de inicio.

2. En la ventana "Conectar con el servidor":

Nombre del servidor: ingresar localhost\SQLEXPRESS (si se utilizó la instalación básica).

Tipo de autenticación: seleccionar Autenticación de Windows.

3. Hacer clic en Conectar.

Si los datos ingresados son correctos, se establecerá la conexión y se podrá comenzar a trabajar con bases de datos, consultas SQL, tablas, procedimientos almacenados, entre otros elementos.

5. Consideraciones finales

En caso de errores de conexión, verificar que el servicio de SQL Server esté en ejecución desde el administrador de servicios de Windows.

Es posible instalar versiones más completas de SQL Server si se requiere funcionalidad adicional (como el uso de herramientas de inteligencia de negocios, análisis o reporting).

Se recomienda mantener el software actualizado desde el portal oficial para garantizar compatibilidad y seguridad.